

弹片夹包

准备材料：

表布 A、B	7*25.5cm	各 1 片
表布 C (中间)	6*25.5cm	1 片
弹片夹布	17*7cm	2 片
里布	17*13.5cm	2 片
带胶铺棉 (薄)	15*25.2cm	1 片
弹片/铁片	12cm	1 个



制作步骤：

1. 将表布缝合在一起,缝份为 7mm。

先将表布 A 和表布 C 正面相对并缝合。再将表布 C 和表布 B 正面相对并缝合在一起。

将铺棉熨烫在表布的背面。(注意熨斗不能接触铺棉)

针迹宽度：5.0，针迹长度：2.5



2. 将弹片夹布分别与表布的两端缝合，缝份为 7mm。

针迹宽度：5.0，针迹长度：2.5




3. 将里布分别与弹片夹布的两端缝合，缝份为 7mm。


针迹宽度：5.0，针迹长度：2.5



- 将表布对折如图。并在布的背面做标记。
 - 在里布的底部在中心位置标记一个 6-7cm 的返口。
 - 在弹片布与表布的缝份处向弹片布方向标记 1.3cm，两侧都要标记。
 - 在弹片布与里布的缝份处向弹片布方向标记 1.3cm，两侧都要标记。



- 缝合表布的侧边和里布，缝份为 1cm。如图
针迹宽度：2.0，针迹长度：2.5



- 从返口处翻出正面，并将返口缝合。
返口处距离布边 2mm 处进行缝合
- 整理一下包面，穿上弹片夹。完成啦！

